

Clasificación por orificio

Curso de endoterapia · Tema 5: Tipos de sistemas de endoterapia · Clase 4

En 3 ideas

1. El tercer eje de clasificación es el tamaño del orificio.
2. Si hay un factor que concentra el rechazo científico y profesional a la inyección mal hecha, es este: el agujero que dejas en la planta.
3. Minimizar el daño empieza por no practicar orificios mayores de lo necesario.

Puntos clave de la clase

1. Haugen y Stennes hablaban de macroinyección con orificios de unos cinco coma cinco a seis coma tres milímetros de diámetro, sin aportar profundidad, y definían microinyección sin parámetros claros.
2. Un análisis sencillo muestra el hueco: entre cuatro coma ocho y nueve coma cinco milímetros queda la mayoría del mercado, sin etiqueta clara.
3. Un trabajo español de Sánchez-Zamora y Fernández-Escobar evaluó absorción en coníferas con cánulas de tres, cuatro, seis y siete milímetros de diámetro exterior y profundidades entre cincuenta y ciento doce milímetros.
4. No tipificaban macro o micro, pero sí concluían algo útil: la cánula mínima que funcionaba en frondosas y coníferas para suministrar el formulado con rapidez razonable era de seis milímetros.
5. La de tres milímetros era insuficiente en la mayoría de especies; la de cuatro fallaba en coníferas resinosas al obstruirse; entre seis y siete no había diferencia práctica, y se priorizaba la de menor daño.
6. La profundidad no se puede ignorar en árboles: gran parte del daño interno depende de ella.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/endoterapia/tema/5/clase/4>

© Academia de Jardinería